

Ver.2007:73



www.opengis.co.jp

このインストールガイドは、Mac OS X 10.4 がインストールされた Apple 社製コ ンピュータに、TNT 製品をインストールするためのガイドです。ご不明な点につ きましては、弊社(TEL: 03-3623-2851)までお問い合わせ下さい。



X11 をインストールし、 TNTmips Ver.2007:73 とライセンスキーのドライバを一緒にインストールします。

以上で、TNTmips のインストールは終了です。

最後に、日本語を自由に使えるように、言語の設定を行います。





🌘 管理者権限でログインしてから作業を行ってください。

•新規にライセンスを購入された場合

ライセンスキーと一緒に、インストール用 DVD が送付されます。

すでに、TNTmipsV2007:73 がコンピュータにインストールされている場合は、DVD からインストールする必要 はありません。キーのドライバをインストールしていない場合は、「手動でキーのドライバをインストール」へ進 んでください。もしも、DVDを使って再インストールしたい場合は、一度 TNTmips をアンインストールしてから 再インストールしてください。

•既存のライセンスをバージョンアップする場合

ご注文の後、マイクロイメージ社からバージョンアップコードが提供されます。弊社からメールまたは FAX でご連絡します。

TNTmips(ライセンスキー番号 # 〇〇〇〇〇)の 2007:73 用バージョンアップデート コードが参りましたので、ご連絡します。 キー番号 # 00000 用 V73 バージョンアップコード: ****** 1111 AAAA 2222 BBBB ***** 16 桁の 16 進数です。入力時、スペースはなくても構いません。

バージョンアップコードは、インストール時に使用します。

バージョンアップの場合は、TNTmipsの入った DVD は送付されません。お手数ですが、バージョンアップ用のソフトウェアを、以下のマイクロイメージ社のサイトからダウンロードして下さい。

マイクロイメージ社 TNTmips2007:73 ダウンロードサイト:

http://www.microimages.com/downloads/tntpatch/v73release.htm

000	MicroImages TN	T Products Release	Version 2007:73			
▲ ► C +	http://www.microimages.com/down	nloads/tntpatch/v73	release.htm	 Q_▼ Google 		
□□ アップル (20) ▼	Amazon.co.ip Yahoo! JAPAN =====	(214) 🔻				
Products News	Downloads Documentation Support	Online Langu	age Resellers an	d Advanced Search	6	
		Atlases Hesou	rces Consultants	s Techniques Site		
	21 May 2007			page update: 18 May 07		
1.2.5	21 may 2007			page update. To may or		
Micro Images microimages.com	Release Version 2	2007:73				
FREE PRODUCTS	TNT Products from Microlmag	es, Inc.				
TNTatlas TNTsim3D		Go to New Feat	ures List			
DOWNLOADS Release Version Patches DEP Perpendition Sample Geodata Reseller Resources Promotional DOCUMENTATION Tutorials Technical Guides Quick Guides	The Release Version (RV) is the offici products. The Release Version is updato for download. Full Installer: latest version with all fixes and updates, tutorials, scripts, languages, (no sample data)	al release of the TN ated each week and and updates is prov al Installer: latest with all fixes and s. No tutorials, no , no languages, no e data	ase of the TNT ach week and the dates is provided tabler: latest all fixes and tutorials, no nguages, no Installers: RV 2007:73 RV 2005:72 RV 2005:71 Vou can installer. PV 2005:71 Vou can install over a previously installed Release Version.			
	Chau New Festures in this Balance	Several Corrected	up to 22 May 2007			
	Windows Intel or AMD	low errors corrected	up to 22 May 2007			
	32-bit (2000 XP Vista)	Eull (257 Mb)	TNT 73 Win32 Fi	III. 20070516 zin		
	32-bit (2000, XP, Vista)	Minimal (101 Mb)	TNT 73 Win32 M	in 20070516.exe		
	64-bit (XP 64, Vista)	Full (232 Mb)	TNT 73 Win64 Ft	ull 20070516.zip		
	64-bit (XP 64, Vista)	Minimal (78 Mb)	TNT_73_Win64_M	in_20070516.exe		
	Mac - Intel (core solo or duo)					
	32-bit (OS X)	Full (328 Mb)	TNT_73_MacIntel_	Full_20070516.dmg		
	32-bit (OS X)	Minimal (123 Mb)	TNT_73_MacIntel_	Min_20070516.dmg		
	32-bit via Boot Camp (Win XP)	Full (257 Mb)	TNT_73_Win32_Ft	III_20070516.zip		
	32-bit via Boot Camp (Win XP)	Minimal (101 Mb)	TNT_73_Win32_M	in_20070516.exe		
	Mac - Power PC					
	32-bit for G3, G4, G5 (OS X)	Full (329 Mb)	TNT_73_Mac32_F	ull_20070516.dmg		
	20 htt fra 02, 04, 05 (00 V)		THE TO 14 00 1	00070540	+	

このページから TNTmips の "フルバージョン (Full)" または "ミニバージョン (Minimal)" のいずれかをダウン ロードしていただくことができます。フルバージョンとミニバージョンの違いは以下の通りです。

フルバージョン:最新の TNTmips、チュートリアル、サンプルスクリプト、利用可能な 全ての言語を含む(Mac OS X の場合、330Mb 程度)

ミニバージョン:最新の TNTmips のみ(Mac OS X の場合、125Mb 程度)

※両方ともサンプルデータは含みません。

初めてインストールされる方は、フルバージョンをダウンロードされることをお薦めします。 ミニバージョンは、アップデートなどのような場合に使用します。

🚺 TNTmips のインストール用 DVD が必要であれば、弊社へご連絡ください。

32-bit (OS X)	Full (328 Mb)	TNT_73_MacIntel_Full_20070516.dmg	- 1
32-bit (OS X)	Minimal (123 Mb)	TNT_73_Macintel_Min_20070516.dmg	
32-bit via Boot Camp (Win XP)	Full (257 Mb)	TNT_73_Win32_Full_20070516.zip	
32-bit via Boot Camp (Win XP)	Minimal (101 Mb)	TNT_73_Win32_Min_20070516.exe	
Mac - Power PC			
32-bit for G3, G4, G5 (OS X)	Full (329 Mb)	TNT 73 Mac32 Full 20070516.dmg	

Mac - Intel (core solo or duo) または、Mac - Power PC の欄から、お使いのコンピュータにあったものを選択してくだ さい。今回は、Intel Mac に TNTmips をインストールするの で、Mac -Intel 欄の 32-bit (OS X) のフルバージョンを選 んでいます。ダウンロードした dmg ファイルをコンピュータに 保存して下さい。



X 11 をインストールします。すでにX 11 をインストールされている場合は、③ TNTmip のインストールへ進ん でください。





インストール先を指定します。通常は"Macintosh HD"に保存します。緑の矢印が"Macintosh HD" についていることを確認し、[続ける] ボタンを押 します。

•	パッケージ名	アクション	サイズ	
はじめに	▼ . アプリケーション		89.2MB	
体田野球和約	📃 アドレスブック	スキップ	0パイト	
DC/HSIT IN SEALS	🔲 iCal	スキップ	0パイト	
インストール先の選択	🔲 iChat	スキップ	0パイト	
インストールの種類	🔲 iTunes	スキップ	0 バイト	
	🔲 Mail	スキップ	0パイト	
TUXTENT	Oxford Dictionaries	スキップ	0 バイト 0 バイト	
仕上げ	Safari	スキップ		
antonhunhunh	⊻ x11	インストール	89.2MB	
4 5	🔁 追加フォント	スキップ	0バイト	
1	▶ 言語環境		0パイト -	
	必要な窒き容量: 89.2MB	残り: 48.7G	В	
	X11 for Mac OS X	•		
1				
/				

インストールの種類を選択します。アプリケーショ ンの隣にある三角形のボタン ▼を押して、X11を選 択します。[インストール] ボタンを押して、次に進 みます。



<認証>ウィンドウが現れます。管理者の名前と パスワードの入力を求められますので、それぞれ に入力して、インストールが開始します。



インストールが終わると、このウィンドウが現れます。 [閉じる] ボタンを押してこのウィンドウを閉じます。



● DVD からインストールする場合 ●ダウンロードしたファイルをインス トールする場合 ダウンロードしたファイルを開き インストール DVD をDVDド 3 ます。 NT_73_MacIntel_Full _20070516.dmg ライブにセットすると、デスク DVD トップに DVD のアイコンが現 TNT73_MAC れます。 TNT73_MAC ● ● ∢ ▶ **∷** ≣ □ **◇**• ネットワーク --Macintosh HD TNT_72_Sample Dat TNT_73_Mac32_Full_2007 TNT_73_Mac64_Full_2007 0516.dmg 0516.dmg -デスクトップ fujitanoriyuki IT_73_MacIntel_Full_2 70516.dmg tntflexserve A アプリケーション DVD を開くと、3 つの.dmg ファイルと2 つのフォ ルダがあります。 コンピュータに合ったファイルを選 択して下さい。 G3、G4 → TNT_72_Mac32_Full_20070516.dmg G5 ----> TNT_72_Mac64_Full_20070516.dmg Intel Mac ---- TNT_73_MacIntel_Full_20070516.dmg 今回は、Intel Mac に TNTmips をインストールする ので、"TNT_73_MacIntel_Full_20070516.dmg"を選 択しました。

以下は共通です。



TNT2007-73 (Intel full)を開きます。





<認証>ウィンドウが開きます。管理者の名前とパス ワードを入力し、[OK] ボタンを押します。

License というタイトルのウィンドウが現れます。内容 をよく読み、[Continue] ボタンを押します。



"To continue installing the software,you must agree to the terms of the software license agreement."と出てきます。[Agree]ボタンを押して、 次へ進みます。



インストール先を指定します。通常、「アプリケーショ ン」が指定されています。念のため、再度「アプリケー ション」を選択して、[Continue] ボタンを押します。



何をインストールするか選択するウィンドウが現 れます。"Programs for Intel Macs"と"HASP USB Key Driver 1.9"がチェックしてあることを確認したら、 "Japanese keybord input method (IME)"をチェックして、 [Install] ボタンを押します。

000					
	Finish Up				
⊖ License ⊖ Select Destination ⊖ Installation Type	Installation was successful. If you are finished, click Quit to leav the Installer. If you wish to perform additional installations, click Continue.				
⊖ Installing					
🖯 Finish Up					
	20 Years				
All the second	ALL				
and the second					
-25 9 2 5					
Miero mag	Constallation powered by VISE X				
microimages.com	Continue Ouit				
the second second					

インストールが終了すると、Finish Up というタイト ルのウィンドウが現れます。メッセージを確認したら [Quit] ボタンを押して、ウィンドウを閉じます。デス クトップ上にいくつかのウィンドウが開きますが、こ れらのウィンドウも閉じます。

以上で TNTmips とライセンスキードライバのインス トールが完了です。

手動でドライバをインストール



TNT 2003-73(Intel full)を開きます。



<認証>ウィンドウが開きます。管理者の名前 とパスワードを入力して、[OK] ボタンを押します。



License というタイトルのウィンドウが現れま す。[Continue] ボタンを押すと、"To continue installing the software,you must agree to the term of the software license agreement."と聞かれます。 [Agree] ボタンを押して、次へ進みます。

9 License9 Select Destination• Istalian• Istalian• Istalian• Finish Up• Finish Up<t

Select Folder...)

TNT 2007-73 (Intel full)

000

「アプリケーション」にインストールします。「ア プリケーション」が指定されていることを確認して、 [Continue] ボタンを押します。

Go Back Cont



"HASP USB Key Driver 1.9" 以外のチェックを外し、 [Install] ボタンを押します。



インストールが終了すると、Finish Up というタイ トルのウィンドウ開きます。メッセージを確認したら [Quit] ボタンを押して、このウィンドウを閉じます。 さらに、いくつかのウィンドウがデスクトップ上に開 きますが、全て閉じます。

以上でライセンスキーのドライバのインストールは 完了です。



Mac OSX を再起動し、TNTmips を起動します。



ライセンスキーをUSBポートに差し込みます。ライセンスキーを認識しない場合は、キーのドライバをアンインストールして、再度ドライバをインストールして下さい。



Macintosh HD >アプリケーション > TNT products 2007-73 > Change License Configuration を選択します。





Macintosh HD >アプリケーション > TNT products 2007-73 > TNTmips を選択します。



メインメニューと、< Getting Started Reminder >ウィンドウがいくつか現れます。< Getting Started Reminder >ウィンドウを閉じるには、左 上の赤丸ボタンを押します。



メインメニューの [Main] > [Exit] を選択して、 TNTmips を終了します。



ライセンスキーを使わずに、TNTliteとして利用する場合、「アクティベーションコード」が必要になります。 マイクロイメージ社のサイトにある TNTlite 専用のレジストリフォームに必要事項を記入すると、マイクロイメー ジ社からアクティベーションコードが送られてきます。このコードの有効期限は3日間ですが、何度でも発行で きます。



マイクロイメージ社 TNTlite Activation : http://www.microimages.com/tntlite/register.htm



必要事項を記入し、[Request Activation] ボタンを 押します。

Reseller Code: には弊社のコードである、JP807 とご入力ください。

マイクロイメージ社より、アクティベーションコードが 送られて来ます。

$\Theta \odot \odot$	X TNTlite Activation
To begin using Tf used to obtain it activation code below or by visit	Title on this machine please enter your activation code and the email address . Each activation code issued is valid for 3 days. If you do not have an rou may obtain one at no cost from MicroImages using the "Get Code" button ing:
http://www.mic	roimages com/totlite/register.htm
1110.07 # # # 1110	on ogo com a naron ogi eter a nar
Email Address:	ユーザー様のアドレス
Activation Code:	AAAAA 11111 BBBBB 22222 CCCCC
	OK Cancel Get Code

< TNTlite Activation >ウィンドウへ戻り、「E-mail Address:」欄と、「Activation:] 欄にユーザー様のメー ルアドレスとアクティベーションコードを入力します。

[OK] ボタンを押すと、TNTlite が起動します。



言語の設定

通常のインストールは完了していますが、日本語で表示できるように言語 設定を変更しましょう。

🖲 🖯 🔿 🗙 TNTmi	ps 2007:73 Sei	ial# 13556				
Main Raster Geornetri	c Convert Scrip	Tools Help Manage Project Files Geospatial Catalog Manage Create Geotagged Image Recover Project File Edit Styles Change Coordinate Refer Map Calculator Database System miscenaneous User Toolbars	jer Database ence System Preferei Fonts Printera X-Y Dig	nces 3 jitizers	<メインウィンドウ>7 > [System] > [P を選択します。	から、 [Tolls] references]
Craphic T Craphic T Construction Construc	reral System Pred	erences Message will appear in next session OK Help	[Interface] [Japanese] すると、 タンを押して 最後に、 [OK]を押し	タブにい を選択し く Messag く Genera く Genera し、メイン	かることを確認して、[La ます。 e >ウィンドウが現れま ssage >ウィンドウを閉 al System Preferences ッメニューに戻ります。	anguage] 欄で ます。[OK] ボ 引じます。 - >ウィンドウの
Main Raster Ger Display Edit Georeference Import Export Publish > Print From > TNTatias Exit	Tmips 2007:73 ametric Convert	Serial# 13556 Script Tools Helf	TNTmips も閉じます	sを再起重 -。	動するために、<メイン	ッウィンドウ>
) 🖯 🖯 💿 🔊	【 TNTmips 20 各種図形 変技)7:73 Serial#1355(& スクリプト 操	う 作ツール ヘルプ	TI 1:7;	NTmipsを再起動する。 なります。	と、日本語メニュ

フォントの設定



0	X インターフ	ェイス フォントリスト選択	
利用可能なフォント			
language	encoding	size name	
不明		0 fixed	
不明	adobe-standard	scalable adobe utopia bold itali	c í
不明	adobe-standard	scalable adobe utopia bold	
不明	adobe-standard	scalable adobe utopia italic	
不明	adobe-standard	scalable adobe utopia	
不明	adobe-standard	scalable b&h luxi mono bold obli	que
不明	adobe-standard	scalable b&h luxi mono bold obli	que
不明	adobe-standard	scalable b&h luxi mono bold	
700	adaba adaaadaaad		
使用するフォント			
language	encoding	size name	
_atin 1 (ISO)	i so8859-1	14 misc fixed bold	
Japanese (Roman/K	ana jisx0201.1976-0	14 misc fixed	
Japanese (JIS)	jisx0208.1983-0	14 misc fixed	States States
14			

<インターフェイス フォントリスト選択>ウィンドウが現れ ます。このウィンドウの上段にある「利用可能なフォント」 欄は、利用できるフォントの一覧で、このウィンドウ中段に ある「使用するフォント」欄は、実際に使用するフォント の一覧が表示されています。

0 0	X インターフョ	ェイス フォン	トリスト選択
利用可能なフォント			
language	encoding	size	nane
Japanese (JIS)	jisx0208.1983-0	16	jis fixed
Japanese (JIS)	jisx0208.1983-0	16	jis fixed
Japanese (JIS)	iisx0208.1983-0	24	iis fixed
Japanese (JIS)	jisx0208.1983-0	24	jis fixed
Japanese (J13)	JISXU208.1983-0	14	wisc fixed
不明	kei8-r	6	wisc fixed
不明	kei8-r	7	wisc fixed
不明	kei8-r	8	nisc fixed
THR 1	luai0 a	i o	hino timod
使用するフォント			
language	encoding	size	nane
Latin 1 (180)	i so8859-1	14	misc fixed bold
Japanese (Koman/Kana	JISXU201.1976-0	14	wisc fixed
Japanese (JIS)	115XUZ08.1983-0	14	MISC TIXED
Japanese (J13)	JISXUZU8.1983-U	24	jis fixed
			M
N			
	No sa	mple availa	ble
OK	キャンセル	加える	削除 ヘルプ

size 列に数値が書いているフォントは、"ビットマップフォ ント"です。「利用可能なフォント」欄からビットマップフォ ントを選択し、[加える] ボタンを押すと、選択したフォント が「使用するフォント」欄にセットされます。

0 0	X インターフ:	ェイス フォン	トリスト選択			
利用可能なフォント						
language	encoding	size	name			
Latin 1 (ISO)	i so8859-1	14	adobe helvetica			
Latin 1 (ISO)	i so8859-1	18	adobe helvetica			
Latin 1 (ISO)	i so8859-1	24	adobe helvetica			
Latin 1 (ISO)	i so8859-1	8	adobe new century schoolbook bold i			
Latin 1 (TSD)	iso8859-1	10	adobe new century schoolbook bold i			
Latin 1 (ISO)	i so8859-1	scalable	adobe utopia bold italic			
Latin 1 (180)	1209933-1	scalable				
Latin 1 (ISO)	i so8859-1	scalable	adobe utopia italic			
Lotio 1 (TSO)	1000050 1	ملطملممم	ladaba utania			
NN						
使用するフォント						
language	encoding	size	nane			
Latin 1 (ISO)	i so8859-1	14	misc fixed bold			
Japanese (Roman/Kana	jisx0201.1976-0	14	wisc fixed			
Japanese (JIS)	jisx0208.1983-0	14	wisc fixed			
Japanese (JIS)	jisx0208.1983-0	24	jis fixed			
		1				
	(5			
<u>م</u>						
ОК	キャンセル	加える	削除 ヘルプ			

また、size 列に scalable と表示されているフォントは "ス ケーラブルフォント"です。スケーラブルフォントを使用す る場合、フォントサイズを指定する必要があります。

「利用可能なフォント」欄からフォントを選択し、[加える] ボタンを押します。

	<プロンプト>ウィンドウが現れます。フォントサイズ
フォントサイズを入力してください 14	を指定して、[OK] ボタンを押します。

	X 7 29-21		トリスト地伝
利用可能なフォント			
language	encoding	size	name
Latin 1 (ISO)	i so8859-1	14	adobe helvetica
Latin 1 (ISO)	i so8859-1	18	adobe helvetica
Latin 1 (ISO)	i so8859-1	24	adobe helvetica
Latin 1 (ISO)	i so8859-1	8	adobe new century schoolbook bold i
Latin 1 (TSO)	iso8859-1	10	adobe new century schoolbook bold i
Latin 1 (ISO)	i so8859-1	scalable	adobe utopia bold italic
Latin 1 (130)	1208839-1	scalable	adobe utopia bold
Latin 1 (ISO)	iso8859-1	scalable	adobe utopia italic
Lotin 1 (Ten)	1009950 1	ململمم	adaba utania
×			
使用するフォント			-
language	encoding	size	nane
Latin 1 (ISO)	i so8859-1	14	wisc fixed bold
Japanese (Roman/Kan	jisx0201.1976-0	14	wisc fixed
Japanese (JIS)	jisx0208.1983-0	14	wisc fixed
Jananese (JTS)	iisx0208_1983-0	24	lis fixed
Latin 1 (ISO)	i so8859-1	14	adobe utopia bold italic
51			

選択したフォントが「使用するフォント」欄にセットされます。

	X	1/2/12	1. 2. X 1. 201	
利用可能なフォント				
language	encoding	size	name	
Latin 1 (ISO)	i so8859-1	scalable	adobe utopia bold	Ţ
Latin 1 (ISO)	i so8859-1	scalable	adobe utopia italic	1
Latin 1 (ISO)	i so8859-1	scalable	adobe utopia	T
Latin 1 (ISO)	i so8859-1	scalable	b&h luxi mono bold oblique	1
Latin 1 (ISO)	i so8859-1	scalable	b&h luxi mono bold oblique	1
Latin 1 (ISO)	i so8859-1	scalable	b&h luxi wono bold	
Latin 1 (ISO)	i so8859-1	scalable	b&h luxi mono bold	1
Latin 1 (ISO)	i so8859-1	scalable	b&h luxi mono oblique	1
Lotin 1 (TSD)	1000050 1	ملطملمهم	heh luui wooo ohliguo	7
				<u> </u>
使用するフォント				1
language	encoding	size	nane	
Latin 1 (ISO)	i so8859-1	14	misc fixed bold	T
Japanese (Roman/Kana	jisx0201.1976-0	14	misc fixed	
Japanese (JIS)	jisx0208.1983-0	14	misc fixed	

No sample available

キャンセル 加える

24 jis fixed 14 adobe uto

utopia bold itali

削除

apanese (JIS) atin 1 (ISO)

OK

jisx0208.1983-0

「使用するフォント」欄からフォントを削除する場合は、 この欄からフォントを選択して、[削除] ボタンを押します。

000	X インターフェイス フォントリスト選択				
利用可能なフォント					
language	encoding	size	nane		
Latin 1 (ISO)	i so8859-1	1	4 adobe helvetica 🛛		
Latin 1 (ISO)	i so8859-1	1	8 adobe helvetica		
Latin 1 (ISO)	i so8859-1	2	4 adobe helvetica –		
Latin 1 (ISO)	i so8859-1		8 adobe new century schoolbook bold i		
Latin 1 (ISO)	i so8859-1	1	0 adobe new century schoolbook bold i		
Latin 1 (ISO)	i so8859-1	scalabl	e adobe utopia bold italic		
Latin 1 (ISO)	i so8859-1	scalabl	e adobe utopia bold		
Latin 1 (ISO)	i so8859-1	scalabl	e adobe utopia italic		
Latin 1 (TSD) iso2050 1 costable adaba utonia					
使用するフォント					
anguage	encoding	size	nane		
Latin 1 (ISO)	i so8859-1	1	4 misc fixed bold 🛛		
Japanese (Roman/K	ana ji sx0201 . 1976-0	1	4 misc fixed		
Japanese (JIS)	iisx0208.1983-0	1	4 misc fixed		
Japanese (JIS)	jisx0208.1983-0	2	4 jis fixed		
Lutin 1 (100)	100000 1	1 1	Hove Up Id italic		
4			Hove Down		
			Babby		

ー般的に、「使用するフォント」欄の上の行ほど優先 的に使われます。ただし、ビットマップフォントとスケー ラブルフォントを一緒にセットしている場合は、スケーラ ブルフォントが優先的に使われます。

フォントは、右クリックメニューで並び替えます。[Move Up]を選択すると上へ移動し、[Move Down]を選択 すると、下に移動します。英数字フォントは上の行に設 定してください。

0 0	☆ インターフ	ェイス フォン	トリスト選択	
利用可能なフォント				
language	encoding	size	name	
不明		0	fixed	7
不明	adobe-standard	scalable	adobe utopia bold italic	
不明	adobe-standard	scalable	adobe utopia bold	
不明	adobe-standard	scalable	adobe utopia italic	
不明	adobe-standard	scalable	adobe utopia	
不明	adobe-standard	scalable	b&h luxi mono bold oblique	
不明	adobe-standard	scalable	b&h luxi mono bold oblique	
太明	adaha etandard	ecalable	heh huri moro hold	7
使用するフォント				_
language	encoding	size	name	
Latin 1 (ISO)	iso8859-1	14	misc fixed bold	7
Japanese (Roman/Ka	jisx0201.1976-0	14	misc fixed	
Japanese (JIS)	jisx0208.1983-0	14	misc fixed	
Latin 1 (ISO)	iso8859-1	14	adobe utopia bold italic	
4)			7

TNTmipsを再起動すると、フォント設定が有効になります。

再度、<インターフェイスフォントリスト選択>ウィンドウ を開いてください。「使用可能なフォント」欄に、スケーラ ブルフォントとビットマップフォントをセットしたので、フォン トがスケーラブルフォントの "adobe utopia bold italic" に 変更されています。 インストールが実行できない

ー度、インストールDVDの中身をハ ードディスクにコピーして、コピーした dmgファイルを実行してみてください。

フローティングライセンス クライアントとして利用したい

インストールした TNT products 2007-73 内 で、「Change License Configuration」を開きま す。次に「FlexLM Floating License」を選択し、 License Server: の欄にサーバーとして利用して いるパソコンの IP アドレスを入力すると、クライ アントとして利用することができます。

フローティングライセンス サーバとして利用したい

ターミナルを使ってライセンスサーバ ーの設定を行います。詳しくは、フロ ーティング・ライセンス用のインストー ルガイドをご覧ください。

Uninstall1 TNTmips のアンインストール



TNTmips のアンインストールは、Macintosh HD >アプリケーションから、TNT products 2007-73 を選択し、 ゴミ箱にドラッグすれば終了です。



$\Theta \Theta \Theta$		🃁 H.	ASP		\bigcirc
	*			Q	
 ネットワーク ▲ Macintosh HD TNT prod ▲ FUJITA ▲ FUJITA ▲ デスクトップ fujitanoriyuki アプリケーシ 書類 ムーピー ミュージック ビクチャ 	 ▲ アプリケーション システム ユーザ ユーザ ユーザと情報 ライブラリ 	GarageBand GarageBand GarageBand Chat DVD Movie HD Movie HD Fiboto Sync Tunes Web Work '06 Mail OmniOutliner QuickTime Player Safari Sherlock TTP roducts 2007-73 TTP roducts 2007-	Changeguration ProgramFiles Sample Data TNT Temporary Files ► TNTatlas TNTedit TNTmips TNTview Using Japanese.pdf	 gcs.csv gdal_datum.csv georef getstart guhpgn.las guhpgn.las guhpgn.las hihpgn.las hihpgn.los hreftabl.ref iahpgn.los icons.ref ilhpgn.los iihpgn.los iinpgn.los 	 AKSUSB Uninstall AKSUSB Uninstall
1 項目、91.72 GB 空き					

Macintosh HD >アプリケーション> TNT products 2007-73 > Program Files > HASP > AKSUSB Uninstall を選択してください。

000	AKSUSB Uninstall	
	AKSUSB Uninstall Use this tool to remove all components, which were installed for Aladin HASP or HASP HL USB keys. To remove these items, please click "Uninstall" below. You will be asked to enter your administator password. If the "Uninstall" button is dimmed, no installation could be found. To leave the disk untouched click the "Quit" button. @2004, Aladdin Knowledge Systems LTD Quit Uninstall	< AKSUSB Uninstall > ウィンドウが現れるので、 [Uninstall] ボタンをクリックしてください。
-	認証	
() ())))))))))))))	"AKSUSB Uninstall"を操作するには、パスワードを入力 してください。 名前: スワード:	<認証>ウィンドウに名前とパスワードを入力します。

OK

(キャンセル)

?



< AKSUSB Uninstall >ウィンドウの [Quit] ボタンを押して、パソコンを再起動してください。

最新情報は

www.opengis.co.jp

にて 随時提供しております 株式会社オープン GIS 〒 130-0001 東京都墨田区吾妻橋 1-19-14 紀伊国屋ビル 1F



TEL (03)3623-2851 FAX (03)3623-3025 URL http://www.opengis.co.jp E-mail info@opengis.co.jp