V2008:74(2008.11.20)

Windows Vista マシンをライセンスサーバ として使う際の注意点

Windows Vista マシンをライセンスサーバとして使う場合、クライアント側の< Lincense Configuration > ウィン ドウで次のようなエラーメッセージが現れることがあります。

	TNT Product License Configuration 🗙			
エラー				
FlexLM Cannot connect to license server system. The license server manager (Imgrd) has not been started yet, the wrong port@host or license file is being used, or the port or hostname in the license file has been changed. Feature: ServerNum Server name: 192.168.143 License path: C*Program Files¥MicroImages¥TNT_74¥thtprod.lic FLEXnet Licensing error:-15,570 For further information, refer to the FLEXnet Licensing End User Guide, available at "www.macrovision.com". Error code = -1172 TNT Version: 2008:74				
	Floating license from FLEXIm server:			
	Server name: 192.168.1.43			
	OK Cancel Help			

マシン起動時にライセンスサーバを自動的に起動するように設定していると、ライセンスサーバがうまく働かな い事があるようです。マイクロイメージ社によると、この現象は、マイクロソフト社が提供しているアップグレー ドやパッチが原因である可能性があるとのことです。

この現象は、ライセンスサーバを手動で起動するように設定を変更すると現れなくなります。

▼画面左下のスタートメニューから、すべてのプログラム> MicroImages > License Manager Configuration を選択 します。



▼< License Manager Configuration > ウィンドウが現れます。[いいえ(N)]を押して次へ進みます。



▼ < LMTOOLS by Macrovision Corporation http://www.macrovision.com > ウィンドウが現れます。[Config Services] タブパネルへ移動し、"Use Services"のチェックをはずします。ここのチェックをはずすと、"Start Server at Power Up"のチェックもはずれます。

これらのチェックがはずれていることを確認したら [Save Service]を押し、変更した設定を保存します。

LMTOOLS by Macrovision Co	rporation http://www.macrovision.com	
File Edit Mode Help		
Service/License File System Se	attings Utilities Start/Stop/Reread Server Status Server Diags	Config Services Borrowing
Configure Service Service Name	FlexIm Service 1	Save Service Remove Service
Path to the Imgrd.exe file	C:\Program Files\MicroImages\LicenseMgr\Imgr	
Path to the license file	C:\Program Files\MicroImages\LicenseMgr\tntpi	
Path to the debug log file	C:\Program Files\MicroImages\LicenseMgr\Deb Browse	View Log Close Log
T Start Server at Po	wer Up Use Services	

▼ [Start/Stop/Reread] タブパネルへ移動し、[Start Server]を押します。

LMTOOLS by Macrovision Corporation http://www.macrovision.com				
File Edit Mode Help				
Service/License File System Settings Utilities Start/Stop/Reread Server Status Server Diags Config Services Borrowing				
FLEXnet license services installed on this computer				
Start Server ReRead License File Advanced settings >> Force Server Shutdown NDTE: This box must be checked to shut down a license server when licenses are borrowed.				
Server Start Successful.				

ライセンスサーバを手動で起動するように変更しましたので、マシンを起動するたびにライセンスサーバを起動 する必要があります。ライセンスサーバを起動するには、LMTOOLSを立ち上げ、[Start/Stop/Reread] タブパネル で[Start Server] ボタンを押します。