

データベーステーブルにスタイルサンプルを表示する

ご存知でしたか?... データベーステーブルに各属性ごとの描画スタイルのサンプルを表示できます。

スタイルサンプルを表示することで...

- スタイルフィールドに各属性ごとのスタイルを表示できます。
- <スタイルの編集> ウィンドウをダイレクトに開いて、選択や新規スタイルの割り当てが行えます。
- 単一レコード表示では、スタイルフィールドを一番上または下に配置できます。

テーブル表示



[フィールド (Field)] メニューの [スタイルサンプルを表示 (Show Style Sample)] トグルをオンにすると、テーブル表示に [スタイル (Style)] フィールドが加わります。




テーブル表示におけるスタイルサンプル


単一レコード表示とテーブル表示では、スタイルサンプルを表示するための設定方法が異なります。

単一レコード表示


[単一レコード表示 (Single Record)] に切り替えた場合、[テーブル (Table)] メニューの [スタイルサンプル (Style Sample)] を選択します。




単一レコード表示の [スタイルサンプル] メニューを使って、スタイルサンプルを非表示にしたり、表示位置をコントロールできます。



スタイルサンプルを一番上に表示



スタイルサンプルを一番下に表示



単一レコード表示またはテーブル表示の中でスタイルサンプルをクリックします。<スタイルの編集 (Edit Styles)> ウィンドウが開き、スタイルの選択や新規スタイルを割り当てることができます。

データベーステーブルにスタイルサンプルを表示する方法

- テーブル表示では、[フィールド] メニューの [スタイルサンプルを表示] トグルをオンにします。単一レコード表示では [テーブル] メニューから [スタイルサンプル] を選択します。
- [上 (Top)] か [下 (Bottom)] のトグルをオンにしてスタイルフィールドを配置します (単一レコード表示の場合)。
- スタイルサンプルをクリックして、<スタイルの編集> ウィンドウを開きます。
- スタイルフィールドを非表示にするには、単一レコード表示では [非表示 (Hide)] トグルをオンにします。テーブル表示では [スタイルサンプルを表示] トグルをオフにします。



さらに知りたいことがあれば...

マイクロイメージのウェブサイトをご覧ください

