



TNTmips カラーパレットの作成


白黒ラスタをこんなかんじで表示したい場合。




1. 対象のラスタを表示します。
2. レイヤーの上で右ボタンクリックして出てくるメニューから [Edit Colors] を選びます。




3. 左上のます目(0)をクリックします。




4. RGB 値を調節して青色を指定します。




5. 次に、上から4段目、右端のセル(127)をクリックします。



6. 同様に、RGB 値を調節してクリーム色を指定します。




7. [Spread]タブを押します。




×のあるセルが“現在選ばれているセル”(アクティブセル)です。この図では、127 が選ばれています。

8. Start の 0 の色は、この場合正しくセットされているようですので、何もしません。End の [Set] ボタンを押します。End が 127 になり、クリーム色にセットされました。




9. この状態で、[Apply Spread] ボタンを押します。青色から徐々にクリーム色に変わるカラーパレットが出来ました。




次に、カラーパレットの後半部を作ります。


10. [RGB] タブパネルに戻り、255 のます目 (右下) をクリックして、赤色に設定します。



11. また[Spread]へ行き、Start と End を正しく [Set]して



[Apply Spread]ボタンを適用します。



12. 気に入れば、保存します。File > Save または Save As.

